


Deinstalacja i instalacja usługi Windows Defender w systemach Windows Server

W systemach Windows Server 2016 i Windows Server 2019 standardowo jest zainstalowana usługa *Windows Defender* (rodzaj programu antywirusowego). Nie zawsze pożądana jest aktywność tej usługi przy zainstalowanych innych programach ochronnych (system automatycznie jej nie dezaktywuje w obecności innego programu ochronnego, tak jak to ma miejsce w systemach Windows 10), ale istnieje możliwość jej odinstalowania i w tym celu należy:

- zalogować się do serwera jako *Administrator*
- uruchomić **PowerShell**
- wpisać:

Uninstall-WindowsFeature Windows-Defender
aby odinstalować usługę *Windows Defender*



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Uninstall-WindowsFeature Windows-Defender
Success Restart Needed Exit Code  Feature Result
-----
True      Yes           SuccessRest... {Windows Defender Antivirus}
WARNING: You must restart this server to finish the removal process.

PS C:\Users\Administrator>
```

- w kolejnym kroku należy zrestartować serwer wpisując polecenie:


Restart-Computer

Po dokładnym wykonaniu powyższej instrukcji usługa *Windows Defender* zostanie usunięta z systemu Windows Server.

W przypadku gdyby istniała konieczność ponownej instalacji usługi *Windows Defender*, należy:

- zalogować się do serwera jako *Administrator*
- uruchomić **PowerShell**
- wpisać:

Install-WindowsFeature Windows-Defender
aby zainstalować usługę *Windows Defender*



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Windows-Defender
Success Restart Needed Exit Code  Feature Result
-----
True      Yes           SuccessRest... {Windows Defender Antivirus}
WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

PS C:\Users\Administrator>
```

- w kolejnym kroku należy zrestartować serwer wpisując polecenie:

Restart-Computer

Po dokładnym wykonaniu powyższej instrukcji usługa *Windows Defender* zostanie zainstalowana w systemie Windows Server.