


## Włączenie trybu awaryjnego w Windows 8/8.1

Aby móc korzystać z trybu awaryjnego w Windows 8/8.1 należy dokładnie wykonać poniższe kroki:

- Uruchamiamy wiersz poleceń „cmd” jako Administrator:



- W wierszu poleceń wpisujemy polecenie:

```
bcdedit /enum /v
```

następnie naciskamy klawisz „enter”. Pojawi się okno jak poniżej, z którego zapisujemy gdzieś albo kopiujemy informacje podświetlone na biało:

```

Znznacz Administrator: Wiersz polecenia
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Windows\system32>bcdedit /enum /v


Windows Boot Manager
-----
identfier                {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device                  partition=\Device\HarddiskVolume1
description             Windows Boot Manager
locale                  pl-PL
inherit                 {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default                 {d2a8ad2f-7c8d-11e9-8597-9a61353971a5}
resumeobject           {d2a8ad2e-7c8d-11e9-8597-9a61353971a5}
displayorder           {d2a8ad2f-7c8d-11e9-8597-9a61353971a5}
toolsdisplayorder      {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
timeout                 30

Windows Boot Loader
-----
identfier                {d2a8ad2f-7c8d-11e9-8597-9a61353971a5}
device                  partition=C:
path                    \Windows\system32\winload.exe
description             Windows 8.1
locale                  pl-PL
inherit                 {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
recoverysequence       {d2a8ad30-7c8d-11e9-8597-9a61353971a5}
recoveryenabled         Yes
  
```

- W kolejnym kroku wpisujemy polecenie:

```
bcdedit /copy {cyferki należy wpisać w te klamry} /d "Windows 8 (tryb awaryjny)"
```

następnie naciskamy klawisz „*enter*”. Pojawi się informacja jak poniżej:



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>bcdedit /copy {d2a8ad2f-7c8d-11e9-8597-9a61353971a5} /d "Windows 8 (tryb awaryjny)"
The entry was successfully copied to {d2a8ad32-7c8d-11e9-8597-9a61353971a5}.
C:\Windows\system32>
```


- Następnie wpisujemy polecenie:

`msconfig`



```
Administrator: Wiersz polecenia
C:\Windows\system32>msconfig
```

i naciskamy klawisz „*enter*”. Pojawi się okno programu „**msconfig**”, w którym przejdziemy do zakładki „Rozruch”:




- Zaznaczamy „**Windows 8 (tryb awaryjny)**”, a w opcjach rozruchu zaznaczamy:

### **Bezpieczny rozruch -> Minimalny**

lub w przypadku, gdy chcemy uruchamiać tryb awaryjny z dostępem do sieci, należy zaznaczyć:

### **Bezpieczny rozruch -> Sieć**

oraz w obydwu przypadkach zaznaczamy opcję „**Wszystkie ustawienia rozruchu jako trwałe**”, po czym zatwierdzamy zmiany poprzez „Zastosuj” i „OK”. Po zatwierdzeniu zmian konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:



Po ponownym uruchomieniu komputera będziemy mieli możliwość uruchomienia systemu operacyjnego normalnie albo w trybie awaryjnym.