

## Automatyczna instalacja programu mks\_vir

### Automatyczna instalacja programu mks\_vir w trybie niezarządzanym

Do automatycznej instalacji programu **mks\_vir** w trybie niezarządzanym (*Internet Security*) należy zmodyfikować nazwę pliku instalacyjnego zgodnie z poniższym przykładem:

```
mks_virsetup2-serial(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)auto(1).exe
```

gdzie:

- **serial(nr\_licencji)** – umożliwia podanie numeru licencji koniecznego do instalacji programu **mks\_vir**
- **auto(1)** – powoduje że proces instalacji przebiega całkowicie automatycznie, w przypadku braku opcji lub podanie „auto(0)” powoduje pojawianie się pytań tak, jak przy normalnej instalacji programu, przy czym odpowiednie pole będzie wypełnione zgodnie z parametrem „serial”

### Automatyczna instalacja programu mks\_vir w trybie zarządzanym

Do automatycznej instalacji programu **mks\_vir** w trybie zarządzanym (*Endpoint Security*) należy zmodyfikować nazwę pliku instalacyjnego zgodnie z poniższym przykładem:

```
mks_virsetup2-serial(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)server(192.168.0.5)port(4000)auto(1).exe
```

gdzie:

- **serial(nr\_licencji)** – umożliwia podanie numeru licencji koniecznego do instalacji programu **mks\_vir**
- **server(adres\_serwera)** – umożliwia podanie adresu serwera administracyjnego **mks\_vir administrator**, brak opcji instaluje program w trybie niezarządzanym
- **port(nr\_portu)** – umożliwia zdefiniowanie portu komunikacyjnego **mks\_vir administrator**, brak opcji przypisuje domyślny port „4000”
- **auto(1)** – powoduje że proces instalacji przebiega całkowicie automatycznie, w przypadku braku opcji lub podanie „auto(0)” powoduje pojawianie się pytań tak, jak przy normalnej instalacji programu, przy czym odpowiednie pola będą wypełnione zgodnie z parametrami „serial”, „server” i „port”